

FICHE PRATIQUE >> 02 | membre unige |

# ACCÈS WI-FI POUR LES MEMBRES DE L'UNIGE

| Division de l'information scientifique | CODIS |  
| 29 MAI 2015 | KP & MM |

>> **Accès aux ressources électroniques payantes UNIGE** ✓

Cette fiche présente les moyens d'accès au Wi-Fi de l'Université de Genève pour les **membres de l'UNIGE** : étudiants, enseignants, assistants, doctorants & personnel administratif et technique.

Si vous rencontrez un problème contactez le CAD :  
Mail : [cad@unige.ch](mailto:cad@unige.ch) | Téléphone : (022) 37 97000.  
Soumettre une [demande en ligne](#).

## >> **Wi-Fi | ACCÈS DEPUIS UN BÂTIMENT DE L'UNIGE**

Il est recommandé d'utiliser le réseau Wi-Fi **unige**. Il est plus sécurisé que le réseau **public-unige**. Le réseau **unige** étant masqué, il faut tout d'abord se connecter au réseau **public-unige** selon les instructions suivantes :

### → **ORDINATEURS | Windows XP/Vista/7/8, Apple Mac OS X & iOS**

Dans le menu indiquant les réseaux Wi-Fi disponibles, double-cliquez sur **public-unige** et cliquez sur **se connecter** (pensez à activer le Wi-Fi sur votre pc portable, tablette ou smartphone).

Pour configurer automatiquement le réseau **unige**, téléchargez le programme à cette adresse :

<https://plone.unige.ch/distic/pub/reseau/wifi-unige>

Après avoir exécuté le programme, le réseau **unige** apparaît. Double-cliquez et connectez-vous avec votre **username** et votre **mot de passe** UNIGE (ISIS).

Pour **Windows 8** :

<https://plone.unige.ch/distic/support-si/services-support/wifi/connexion-wifi-windows-8>

→ **TELEPHONES** | **Android, BlackBerry OS, Windows Mobile, etc...**

Veillez configurer **manuellement le réseau unige**, qui est masqué, en remplissant les champs suivants :

- Nom de réseau (SSID) : unige (en minuscules)
- Type de sécurité : WPA2 Entreprise, ou 802.1X EAP (ne pas utiliser WPA2 PSK)
- Type de chiffrement : AES
- Méthode d'authentification réseau (ou méthode EAP) : PEAP
- Méthode d'authentification (ou authentification phase 2 ou interne) : MSCHAPv2

>> **Wi-Fi** | **ACCÈS HORS BÂTIMENT DE L'UNIGE**

Pour accéder au Wi-Fi de l'UNIGE **en dehors de ses bâtiments** (p.ex. à la maison), il faut **installer un VPN** qui permet de créer un réseau virtuel entre votre poste et le réseau UNIGE. Toutes les informations :

<https://catalogue-si.unige.ch/49>

<https://plone.unige.ch/distic/pub/reseau/vpn/>

Si vous rencontrez un problème contactez le CAD :  
Mail : [cad@unige.ch](mailto:cad@unige.ch) | Téléphone : (022) 37 97000.  
Soumettre une [demande en ligne](#).

+ **d'informations** :

- Installation VPN pour Windows :  
<https://plone.unige.ch/secu/vpn/Inst-VPN-win.pdf/view>
- Accès UNIGE et hors UNIGE :  
<https://plone.unige.ch/distic/pub/reseau>